تندر

مدیر دانلود — راهنمای نصب و استفاده

تندر یک مدیر دانلود سریع و سبک برای ویندوز است: هر فایل را چند قسمت می‌کند و همه‌ی قسمت‌ها را هم‌زمان دانلود می‌کند، تا دانلود، سریع‌تر تمام شود. امکان توقف موقت دانلود را دارد، و دانلودهای نیمه‌کاره را می‌تواند بعداً ادامه دهد، و با کمک افزونه‌ی اختصاصی مرورگر، لینک‌های قابل دانلود را خودش می‌گیرد.

تمام این ویژگی‌ها و بسیاری امکانات دیگر را در یک فایل تکی و بدون نیاز به نصب برای شما به ارمغان می‌آورد.

نسخه‌ی ۲.۰.۴۰

۱ پیش از شروع

- **سیستم لازم:** ویندوز ۱۰ یا ۱۱، نسخه‌ی ۶۴ بیتی.
- **موتور نمایش صفحه‌ی مایکروسافت:** تندر برای نمایش ظاهرش از این موتور استفاده می‌کند که روی ویندوز ۱۱ و بیشتر ویندوزهای ۱۰ به‌روز از قبل نصب است. اگر روی سیستم شما نباشد، خود تندر پیام می‌دهد و صفحه‌ی دانلودش را باز می‌کند؛ نام آن در سایت مایکروسافت این است:

  `Microsoft Edge WebView2 Runtime`
- **نصب لازم نیست:** تندر یک فایل تکی است و نیازی به نصب کردن ندارد. تنظیمات و فهرست دانلودهایش هم کنار خودش، در همان پوشه، نگه داشته می‌شود. فقط فایل‌های مربوط به افزونه‌ی مرورگر در یک پوشه‌ی ثابت، بیرون از این پوشه، می‌مانند (بخش ۶).

۲ اولین اجرا

1. تندر را از سایت افزارگاه دانلود کنید. اول آن را از حالت فشرده خارج کنید. از داخل فایل فشرده اجرا نکنید. داخلش یک پوشه هست که فایل برنامه و همین راهنما در آن است.
2. این پوشه را جایی بگذارید که بماند، مثلاً یکی از درایوهای غیر از درایو ویندوز. تندر تنظیمات و فهرست دانلودهایش را داخل همین پوشه نگه می‌دارد.
3. روی فایل برنامه دوبار کلیک کنید:

   `Tondar.exe`

اگر پنجره‌ی آبی ویندوز ظاهر شد

ویندوز برای هر برنامه‌ی تازه‌ای که از اینترنت یا پیام‌رسان رسیده باشد و هنوز «امضای دیجیتال» نداشته باشد، ممکن است پنجره‌ای آبی با این عنوان نشان دهد:

`Windows protected your PC`

این هشدار به معنی خطر نیست؛ فقط یعنی ویندوز این برنامه را هنوز نمی‌شناسد. معمولاً فقط بار اول می‌آید. یکی از این دو راه را انجام دهید:

راه اول، همان لحظه: به ترتیب این‌ها را بزنید:

- ✅ اول: `More info`
- ✅ بعد: `Run anyway`

راه دوم، پیش از اجرا: روی فایل برنامه راست‌کلیک کنید و این را بزنید:

- ✅ `Properties`

پایین سربرگ اول، کنار جمله‌ای که می‌گوید فایل از کامپیوتر دیگری آمده، تیک این گزینه را بزنید و بعد دکمه‌ی تأیید را:

- ✅ تیک: `Unblock`
- ✅ بعد: `OK`

> **اگر این گزینه را نمی‌بینید**
>
> یعنی ویندوز فایل را «آمده از اینترنت» علامت نزده و هشداری هم نمی‌آید؛ مثلاً وقتی فایل با فلش منتقل شده باشد. اگر برنامه را به شکل فایل فشرده گرفته‌اید، این کار را روی خود فایل فشرده انجام دهید، پیش از آن‌که آن را باز کنید.

بعضی آنتی‌ویروس‌ها هم ممکن است به برنامه‌های بدون امضا حساس باشند و بی‌دلیل هشدار بدهند.

پوشه‌هایی که تندر می‌سازد

- **پوشه‌ی تنظیمات و اطلاعات، کنار خود برنامه:** تنظیمات، فهرست دانلودها و گزارش خطا در آن نگه داشته می‌شود:

  `Tondar Data`

- **پوشه‌ی افزونه‌ی مرورگر، بیرون از پوشه‌ی برنامه:** برای نصب افزونه در کروم و مرورگرهای مشابه. این تنها چیزی است که تندر بیرون از پوشه‌ی خودش نگه می‌دارد، تا با پاک کردن نسخه‌های قدیمی، افزونه از کار نیفتد:


  `%LOCALAPPDATA%\Tondar\Browser Extension`

کنار ساعت ویندوز

اگر پنجره را با ضربدر ببندید، تندر کنار ساعت ویندوز فعال می‌ماند تا دانلودها ادامه پیدا کنند. برای باز کردن دوباره‌ی پنجره روی آیکون تندر کنار ساعت کلیک کنید. اگر آیکون را نمی‌بینید، فلش کوچک کنار ساعت را بزنید تا آیکون‌های پنهان نشان داده شوند. برای بستن کامل، روی همان آیکون راست‌کلیک کنید و «خروج» را بزنید.

تندر به‌طور پیش‌فرض همراه روشن شدن ویندوز، بی‌سروصدا کنار ساعت اجرا می‌شود تا همیشه آماده‌ی گرفتن دانلودها باشد. اگر این را نمی‌خواهید، در تنظیمات، بخش «عمومی»، گزینه‌ی «اجرا همراه با روشن شدن ویندوز» را خاموش کنید.

۳ آشنایی با صفحه‌ی اصلی



صفحه‌ی اصلی تندر

افزودن لینک

پنجره‌ی دانلود فایل را باز می‌کند. اگر لینکی کپی کرده باشید، خودش آن را برمی‌دارد.

فلش کنار افزودن لینک

برای افزودن چند لینک با هم: از لینک‌هایی که کپی کرده‌اید یا از یک فایل متنی (بخش ۵).

ادامه، توقف، حذف

برای دانلودهای انتخاب‌شده در فهرست.

شروع صف و توقف صف

«شروع صف» همه‌ی دانلودهای ناتمام را به نوبت، شروع می‌کند. «توقف صف» همه‌ی دانلودها را با هم متوقف می‌کند.

زمان‌بندی

شروع و پایان خودکار صف در ساعت و روزهای دلخواه.

محدودیت سرعت

برای سرعت کل دانلودها سقف می‌گذارد، تا بخشی از سرعت اینترنت برای کارهای دیگر، مثل وب‌گردی یا تماس تصویری، آزاد بماند.

پس از اتمام

بعد از تمام شدن همه‌ی دانلودها: بستن تندر، خواب ویندوز یا خاموش کردن کامپیوتر.

ستون کناری

بخش «وضعیت» (در حال دانلود، ناتمام، تکمیل‌شده) و «دسته‌بندی» (ویدیو، موسیقی، فشرده، …) فهرست را فیلتر می‌کنند.

سرعت کل


نمودار زنده‌ی سرعت. پایینش هم نوشته شده که افزونه‌ی مرورگر وصل است یا نه.

شماره‌ی نسخه

کنار نام تندر، در نوار بالای پنجره، نوشته شده است که از کدام نسخه استفاده می‌کنید.

انتخاب چند دانلود با ماوس


برای انتخاب چند دانلود با هم، دکمه‌ی چپ ماوس را روی فهرست نگه دارید و بکشید. هر دانلودی که کادر از رویش رد شود انتخاب می‌شود. اگر به لبه‌ی بالا یا پایین فهرست برسید، فهرست خودش جابه‌جا می‌شود تا به بقیه هم برسید. اگر هنگام شروع کشیدن، کلید کنترل یا شیفت را نگه دارید، این دانلودها به انتخاب قبلی اضافه می‌شوند. بعد از انتخاب دانلودهای مورد نظرتان، می‌توانید دکمه‌های «ادامه»، «توقف» و «حذف» را روی فایل‌های انتخاب‌شده، اِعمال کنید.



نگه داشتن دکمه‌ی ماوس و کشیدن روی فهرست

جزئیات فایل

روی هر دانلود در فهرست کلیک کنید تا انتخاب شود. پایین فهرست زبانه‌ای با عنوان «جزئیات فایل» ظاهر می‌شود. با کلیک روی این زبانه جزئیات کامل بالا می‌آید: نمودار سرعت، مسیر ذخیره، «تعداد اتصال» که می‌گوید فایل چند قسمت شده است و «نقشه‌ی تکه‌ها» که نشان می‌دهد از هر قسمت فایل چقدر دانلود شده است. با کلیک دوباره روی زبانه پایین می‌رود. با کلیک روی جای خالی فهرست کلاً بسته می‌شود.



دانلود انتخاب‌شده و زبانه‌ی «جزئیات فایل» در پایین فهرست

با راست‌کلیک روی هر دانلود هم گزینه‌های بیشتری هست: باز کردن فایل یا پوشه، تغییر نام، کپی لینک، دانلود دوباره، و به‌روزرسانی لینک برای وقتی که لینک قبلی منقضی شده است.

۴ دانلود یک فایل

چهار راه برای شروع هست:

1. دکمه‌ی «افزودن لینک» را بزنید و لینک را بچسبانید.
2. فقط لینک را کپی کنید. تندر آن را خودکار تشخیص می‌دهد و پنجره‌ی دانلود را باز می‌کند.
3. اگر افزونه‌ی اختصاصی را روی مرورگر نصب کرده باشید، کافی است روی لینک دانلود موجود در خود سایت کلیک کنید.
4. اگر افزونه‌ی اختصاصی را روی مرورگر نصب کرده باشید، وقتی در خود وب‌سایت، نشانگر ماوس را روی لینک دانلود یک فایل ببرید، کنارش دکمه‌ی کوچک «دانلود با تندر» ظاهر می‌شود. یا وقتی ماوس را روی یک ویدیو یا صدا ببرید یا آن را پخش کنید، روی آن، گزینه‌ی کوچکی با عنوان «دانلود این ویدیو» یا «دانلود این صوت» نشان داده می‌شود؛ اگر چند فایل پیدا شده باشد، فهرستشان را نشان می‌دهد تا یکی را انتخاب کنید. این دو ویژگی، به‌طور پیش‌فرض روشن‌اند، و می‌توانید آن‌ها را در تنظیمات، بخش «مرورگر»، خاموش کنید.


اگر چند لینک با هم دارید، بخش ۵ را ببینید.

پنجره‌ی «دانلود فایل»

- **نام فایل و برچسب‌ها:** حجم فایل و نام سایت نوشته می‌شود. برچسب سبز «ادامه‌پذیر» یعنی اگر دانلود قطع شود، می‌تواند بعداً از همان‌جا ادامه پیدا کند. برچسب زرد «ادامه‌ناپذیر» یعنی سرور، بعد از متوقف شدن یا قطع شدن دانلود، اجازه‌ی ادامه دادنش را نمی‌دهد و دانلودِ قطع‌شده، باید از اول شروع شود.
- **ذخیره در:** تندر نوع فایل را تشخیص می‌دهد و پوشه‌ی مناسب را پیشنهاد می‌کند؛ مثلاً آهنگ‌ها در پوشه‌ی موسیقی. با دکمه‌ی «انتخاب...» می‌توانید پوشه‌ی دیگری انتخاب کنید.
- **همیشه همین مسیر:** اگر این گزینه را تیک بزنید، از همان لحظه، همه‌ی دانلودها، از هر نوعی، در همین پوشه‌ی انتخاب‌شده ذخیره می‌شوند، تا وقتی که خودتان تیکش را بردارید.
- **تعداد اتصال:** عدد پایین پنجره می‌گوید فایل چند قسمت شود تا همه‌ی قسمت‌ها هم‌زمان دانلود شوند. عدد ۸ برای بیشتر اینترنت‌ها مناسب است.
- **شروع دانلود** یا **بعداً (افزودن به صف):** اولی دانلود را همان لحظه شروع می‌کند. دومی فقط آن را به فهرست اضافه می‌کند تا هر وقت خواستید، با «ادامه» یا «شروع صف» شروع شود.

وقتی دانلود تمام شد

بعد از تمام شدن هر دانلود، پنجره‌ی کوچکی گوشه‌ی صفحه می‌آید که با آن می‌توانید فایل یا پوشه‌اش را باز کنید. اگر دانلودی ناموفق شود، همین پنجره با دکمه‌ی «جزئیات» می‌آید؛ با زدنش، تندر آن دانلود را در فهرست نشان می‌دهد و علت را توضیح می‌دهد. این پنجره به‌طور خودکار، بعد از ۹ ثانیه بسته می‌شود. شمارش معکوس بسته شدنش به صورت یک خطِ در حال کوچک شدن، پایین پنجره نمایش داده می‌شود، و اگر نشانگر ماوس را روی پنجره ببرید، آن خط و بسته شدن پنجره موقتاً متوقف می‌شود.



پنجره‌ی «دانلود تمام شد»

اگر زیر دانلودی خطای «گواهی امنیتی» آمد

تندر هم مثل مرورگرها، پیش از دانلود «گواهی امنیتی» سایت را بررسی می‌کند و مطمئن می‌شود که فایل واقعاً از همان سایت آمده باشد و در راه، دست‌کاری نشده باشد. اگر این بررسی نتواند امن بودن مسیر فایل را تأیید کند، دانلود برای امنیت شما متوقف می‌شود.

پیغام‌هایی که ممکن است ببینید:

- **«گواهی امنیتی سایت تأیید نشد»:** دلیلش بیشتر وقت‌ها، تنظیم نادرست سرور همان سایت است. کمی بعد، همان دانلود نیمه‌کاره را انتخاب کنید و از گزینه‌های بالا، روی «ادامه» کلیک کنید؛ معمولاً از همان‌جا ادامه پیدا می‌کند.
- **«گواهی امنیتی سایت منقضی شده»:** اول مطمئن شوید تاریخ و ساعت کامپیوترتان درست است.
- **«گواهی امنیتی سایت مال این نشانی نیست»:** به این لینک اعتماد نکنید و فایل را از جای دیگری بگیرید.

اگر ویندوز هنگام باز کردن فایل دانلودشده هشدار داد

تندر هم مثل مرورگرها روی هر فایلی که دانلود می‌کند علامت «آمده از اینترنت» می‌گذارد. برای همین، وقتی برنامه‌ای را که با تندر دانلود کرده‌اید اجرا کنید، ویندوز ممکن است همان پنجره‌ی آبی بخش ۲ یا یک هشدار امنیتی نشان دهد. وُرد و اکسل هم چنین فایلی را اول در حالت محافظت‌شده، با یک نوار زرد بالای صفحه، باز می‌کنند. این کار برای امنیت شماست: اگر فایلی آلوده باشد، بی‌خبر اجرا نمی‌شود.

اگر به فایل و سایتش اطمینان دارید، همان دو راه بخش ۲ را انجام دهید. در وُرد و اکسل هم کافی است روی نوار زرد این دکمه را بزنید:

Enable Editing

۵ دانلود چند لینک با هم

اگر چند لینک دارید، لازم نیست آن‌ها را یکی‌یکی اضافه کنید. تندر می‌تواند چندین لینک را به صورت هم‌زمان از شما بگیرد و همه را در یک پنجره نشان دهد، و شما انتخاب می‌کنید کدام‌ها دانلود شوند. این پنجره از چهار راه باز می‌شود:

1. **فلش کنار «افزودن لینک»:** فلش کوچک کنار دکمه‌ی «افزودن لینک» را بزنید. با گزینه‌ی «افزودن لینک‌ها از کلیپ‌بورد» لینک‌هایی که همین الان کپی کرده‌اید برداشته می‌شوند و در پنجره‌ی «افزودن چند لینک»، نمایش داده می‌شوند؛ کلیپ‌بورد همان جایی از ویندوز است که هر چیز کپی‌شده، موقتاً در آن می‌ماند. با گزینه‌ی «افزودن لینک‌ها از فایل متنی» هم می‌توانید فایل متنی‌ای را انتخاب کنید که لینک‌ها در آن نوشته شده‌اند.

2. **چسباندن:** چند لینک را کپی کنید، روی دکمه‌ی «افزودن لینک» کلیک کنید و سپس این کلیدها را بزنید:

Ctrl + V

همه‌ی لینک‌ها، در پنجره‌ی «افزودن چند لینک» می‌چسبند و آماده‌ی دانلود خواهند بود.

3. **کشیدن و رها کردن:** چند لینک را با ماوس بکشید و روی پنجره‌ی تندر رها کنید.
4. **فقط کپی کردن:** اگر گزینه‌ی «شناسایی خودکار لینک‌های کپی‌شده» در تنظیمات روشن باشد، با کپی کردن فهرستی از لینک‌ها این پنجره خودش باز می‌شود؛ به شرطی که متن کپی‌شده فقط لینک باشد، دست‌کم دو لینک باشد و یکی از آن‌ها لینک فایل باشد.


اگر در متن یا فایل انتخاب‌شده لینکی نباشد، تندر پیام «لینکی برای دانلود پیدا نشد» را نشان می‌دهد.



فلش کنار «افزودن لینک» و منوی آن

پنجره‌ی «افزودن چند لینک»

- **لینک‌های قابل دانلود:** لینک‌هایی که نوع فایلشان از روی خود لینک معلوم است. این‌ها بالای فهرست می‌آیند و از اول تیک خورده‌اند.
- **لینک‌های غیرقابل تشخیص:** لینک‌هایی که از روی خودشان معلوم نیست فایل هستند یا صفحه‌ی وب. این‌ها پایین فهرست می‌آیند و تیک ندارند؛ هر کدام را خواستید خودتان تیک بزنید.
- **فلش پایین فهرست:** اگر لینک‌های غیرقابل تشخیص بیشتر از سه تا باشند، اول فقط سه تا نشان داده می‌شود و با هر بار زدن فلش، پنج لینک دیگر هم می‌آید.
- **انتخاب همه:** تا وقتی همه‌ی لینک‌ها را ندیده باشید غیرفعال است، تا لینکی ندیده دانلود نشود. وقتی با فلش به آخر فهرست برسید، فعال می‌شود.
- **جست‌وجو و نوع فایل:** بالای فهرست، یک کادر جست‌وجو و چند دکمه با نام نوع فایل‌ها هست، مثل «ویدیو»، «فشرده» و «اسناد». با نوشتن در کادر یا کلیک روی یکی از این دکمه‌ها، همه‌ی لینک‌های پیداشده با هم نشان داده می‌شوند و «انتخاب همه» هم برای همان‌ها فعال است. اگر هیچ‌کدام از لینک‌ها قابل تشخیص نباشند هم، همه با هم نشان داده می‌شوند.
- **ذخیره در:** اگر این کادر خالی بماند، هر فایل به پوشه‌ی نوع خودش می‌رود. با دکمه‌ی «انتخاب...» می‌توانید پوشه‌ی دیگری انتخاب کنید.
- **دانلود موارد انتخابی** یا **فقط افزودن به صف:** اولی لینک‌های تیک‌خورده را به نوبت دانلود می‌کند. دومی فقط آن‌ها را به فهرست اضافه می‌کند تا هر وقت خواستید، با «ادامه» یا «شروع صف» شروع شوند.



پنجره‌ی «افزودن چند لینک». اندازه‌ی این پنجره را هم می‌توانید بزرگ‌تر کنید.

پنجره‌ای که با «دانلود همه‌ی لینک‌های صفحه با تندر» در افزونه‌ی مرورگر باز می‌شود هم همین شکل را دارد.

نام و نوع واقعی فایل

خیلی از لینک‌ها نام و نوع واقعی فایل را نشان نمی‌دهند. برای همین، نامی که کنار این لینک‌ها می‌بینید موقت است. وقتی دانلود شروع شود، تندر نام و نوع واقعی را از خود سایت می‌گیرد و فایل را با همان نام ذخیره می‌کند؛ اگر پوشه‌ی خاصی انتخاب نکرده باشید، در پوشه‌ی نوع خودش. لینکی هم که در صف مانده باشد، تا شروع شدنش همان نام موقت را دارد.

اگر سایت نه نام فایل را بگوید و نه نوعش را، فایل با همان نام لینک ذخیره می‌شود و شاید پسوند نداشته باشد.

اگر لینک، صفحه‌ی وب بود

اگر لینکی به‌جای فایل، یک صفحه‌ی وب باشد، تندر چیزی ذخیره نمی‌کند و این پیام را نشان می‌دهد:

> **این لینک صفحه‌ی وب است، نه فایل؛ چیزی ذخیره نشد**

اگر چند لینک این‌طور باشند، حداکثر سه پنجره‌ی کوچک با هم دیده می‌شود و هر کدام بعد از ۹ ثانیه خودش بسته می‌شود. همین پیام در فهرست هم زیر همان دانلود می‌ماند.

> **اگر سایت، ورود به حساب کاربری بخواهد**
>
> لینک‌هایی که این‌طور اضافه می‌کنید از ورود شما به سایت در مرورگر خبر ندارند. پس اگر سایتی فقط به کسی فایل می‌دهد که وارد حسابش شده باشد، دانلود ممکن است ناموفق شود. برای این سایت‌ها از افزونه‌ی مرورگر (بخش ۶) استفاده کنید.

۶ افزونه‌ی مرورگر

با افزونه، تندر دانلودهای مرورگر را خودش می‌گیرد. روی لینک‌ها دکمه‌ی کوچک «دانلود با تندر» ظاهر می‌شود. در منوی راست‌کلیک هم گزینه‌های «دانلود با تندر» و «دانلود همه‌ی لینک‌های صفحه با تندر» اضافه می‌شود. آیکون افزونه هم ویدیو و صدای پیداشده در صفحه را فهرست می‌کند.

در تندر به **تنظیمات** و بخش **مرورگر** بروید. همه‌ی مراحل نصب، با دکمه‌های کپی، همان‌جا نوشته شده است.

فایرفاکس

در بخش مرورگر، دکمه‌ی نصب در فایرفاکس را بزنید:

نصب در Firefox

در پیغامی که در فایرفاکس باز می‌شود، این را بزنید:

Add

کروم، اج، بریو و اپرا

1. نشانی صفحه‌ی افزونه‌های مرورگرتان را از بخش مرورگر کپی کنید، در نوار آدرس مرورگر بچسبانید و کلید اینتر را بزنید. برای کروم این نشانی است:

   chrome://extensions

2. این گزینه را روشن کنید (معمولاً بالای صفحه است):

   Developer mode

3. در تندر، مسیر پوشه‌ی افزونه را با دکمه‌ی «کپی» بردارید.
4. در مرورگر این دکمه را بزنید:

   Load unpacked

   مسیر کپی‌شده را در نوار آدرس پنجره‌ی باز شده بچسبانید، کلید اینتر را بزنید و بعد این را بزنید:

   Select Folder

وقتی افزونه وصل شود، پایین ستون کناری تندر نوشته می‌شود «افزونه‌ی مرورگر وصل است». در تنظیمات، بخش «مرورگر» هم می‌توانید ببینید افزونه در کدام مرورگرها فعال است:



مرورگرهایی که افزونه در آن‌ها فعال است

پوشه‌ی افزونه را پاک یا جابه‌جا نکنید

مرورگر افزونه را هر بار از همان پوشه‌ای می‌خواند که بارگذاری‌اش کردید. این پوشه به هیچ نسخه‌ای از تندر وابسته نیست و با پاک کردن نسخه‌های قدیمی، افزونه از کار نمی‌افتد. اگر نسخه‌ی تازه‌ی تندر افزونه‌ی تازه‌تری داشته باشد، خودش این پوشه را به‌روز می‌کند و بعد از بستن و باز کردن دوباره‌ی مرورگر، افزونه‌ی تازه کار می‌کند. اما اگر خود این پوشه پاک یا جابه‌جا شود، افزونه از کار می‌افتد و باید آن را حذف کنید و دوباره بارگذاری کنید.

اگر مرورگر پرسید «حالت توسعه‌دهنده» خاموش شود

کروم و اج گاهی پیغامی با این عنوان نشان می‌دهند:

`Turn off developer mode?`

این پیغام برای همه‌ی افزونه‌هایی است که از پوشه بارگذاری شده‌اند و به معنی خطر نیست. این دکمه را بزنید:

✅ `Not now`

این یکی را نزنید، وگرنه افزونه‌ی تندر خاموش می‌شود:

❌ `Turn off`

اگر اشتباهی زدید، در صفحه‌ی افزونه‌های مرورگر همان گزینه‌ی مرحله‌ی ۲ بالا را دوباره روشن کنید. اگر کلید کنار افزونه‌ی تندر هم خاموش شده بود، آن را هم روشن کنید.

نکته

اگر خواستید یک فایل را با خود مرورگر دانلود کنید و نه با تندر، هنگام کلیک روی لینک کلید Alt را نگه دارید. اگر برنامه‌ی دانلود دیگری مثل اینترنت دانلود منیجر هم نصب دارید، ممکن است آن برنامه زودتر از تندر دانلود را بگیرد.

۷ تنظیمات مهم

عمومی

زبان فارسی یا انگلیسی، ظاهر تیره و روشن، اجرا همراه با روشن شدن ویندوز (پیش‌فرض روشن)، صدا و پنجره‌ی پایان دانلود، شناسایی خودکار لینک‌های کپی‌شده (با کپی کردن لینک فایل، پنجره‌ی دانلود خودش باز می‌شود).

دانلود

پوشه‌ی اصلی دانلود، پوشه‌ی جدا برای هر نوع فایل، تعداد دانلود همزمان و تعداد اتصال (هر فایل چند قسمت شود).

اتصال

تنظیم پراکسی، اگر برای اینترنت از پراکسی استفاده می‌کنید.

مرورگر

نصب افزونه و انتخاب نوع فایل‌هایی که تندر از مرورگر بگیرد.

۸ رفتن به نسخه‌ی تازه

نسخه‌های تازه‌ی تندر در سایت افزارگاه منتشر می‌شوند. وقتی نسخه‌ی تازه‌ای گرفتید، لازم نیست چیزی را دستی منتقل کنید:

1. فایل فشرده‌ی نسخه‌ی تازه را در یک پوشه‌ی جدا باز کنید؛ کنار پوشه‌ی نسخه‌ی قبلی هم اشکالی ندارد.

2. فایل برنامه‌ی نسخه‌ی تازه را اجرا کنید. لازم نیست نسخه‌ی قبلی را ببندید.

نسخه‌ی تازه خودش این کارها را انجام می‌دهد:

- نسخه‌ی قبلی را می‌بندد؛ آن نسخه پیش از بسته شدن همه‌چیز را ذخیره می‌کند.
- تنظیمات و فهرست دانلودها را از پوشه‌ی نسخه‌ی قبلی به پوشه‌ی خودش منتقل می‌کند. کنار ساعت ویندوز هم پیامی می‌آید که این را خبر می‌دهد.
- دانلودهای نیمه‌کاره خودبه‌خود شروع نمی‌شوند؛ در حالت توقف در فهرست می‌آیند. هر وقت خواستید «ادامه» را بزنید تا از همان جایی که مانده بودند جلو بروند.

اگر اشتباهی نسخه‌ی قدیمی‌تر را باز کنید در حالی که نسخه‌ی تازه‌تر باز است، نسخه‌ی قدیمی فقط پنجره‌ی نسخه‌ی تازه را جلو می‌آورد و خودش بسته می‌شود.

> **پیش از پاک کردن پوشه‌ی نسخه‌ی قبلی**
>
> پوشه‌ی نسخه‌ی قبلی را پیش از اینکه نسخه‌ی تازه را یک بار باز کنید پاک نکنید؛ وگرنه تنظیمات و فهرست دانلودها از بین می‌رود. بعد از آن می‌توانید پوشه‌ی نسخه‌ی قبلی را پاک کنید.

۹ اگر به مشکلی برخوردید

- **برنامه هنگ کرد یا پنجره‌اش از کنار ساعت باز نشد:** حدود ۲۰ ثانیه صبر کنید؛ تندر معمولاً خودش را درست می‌کند. اگر درست نشد، آن را از کنار ساعت ویندوز با «خروج» ببندید و دوباره باز کنید. دانلودهای نیمه‌کاره از همان جایی که مانده بودند ادامه پیدا می‌کنند.
- **افزونه وصل نیست:** افزونه فقط وقتی دانلودها را به تندر می‌دهد که تندر باز باشد؛ کنار ساعت هم کافی است. اگر تندر بسته باشد، مرورگر خودش دانلود می‌کند. اگر تندر باز است و باز هم وصل نشد، در صفحه‌ی افزونه‌های مرورگر ببینید افزونه روشن باشد و پوشه‌اش جابه‌جا نشده باشد (بخش ۶).
- **خطای «گواهی امنیتی» یا هشدار ویندوز هنگام باز کردن فایل:** توضیحش در بخش ۴ آمده است.
- **پیام «این لینک صفحه‌ی وب است، نه فایل»:** توضیحش در بخش ۵ آمده است.

تندر گزارش فنی مشکلات را در این فایل، داخل پوشه‌ی تنظیمات کنار برنامه، نگه می‌دارد:

```
Tondar Data\error.log
```

اگر خواستید مشکلی را گزارش کنید، این فایل همراه با یک عکس از صفحه و توضیح کاری که انجام دادید، برای پیدا کردن علت خیلی کمک می‌کند. در این فایل رمز، کوکی یا فهرست دانلودهای شما نیست؛ فقط ممکن است نام پوشه‌ای که تندر در آن است در آن دیده شود.

به‌زودی در وب‌سایت افزارگاه (بخش درباره)، برای دریافت نظرات و پیشنهادات، راه‌های ارتباطی معرفی می‌شوند.

۱۰ پاک کردن کامل تندر

1. گزینه‌ی «اجرا همراه با روشن شدن ویندوز» به‌طور پیش‌فرض روشن است. اول آن را در تنظیمات، بخش «عمومی»، خاموش کنید.
2. تندر را از کنار ساعت ویندوز با «خروج» ببندید.
3. پوشه‌ی تندر را پاک کنید.
4. افزونه را هم از صفحه‌ی افزونه‌های مرورگر حذف کنید.
5. پوشه‌ی افزونه را هم پاک کنید. این را در نوار آدرس پنجره‌ی فایل‌های ویندوز بچسبانید و کلید اینتر را بزنید:

   `%LOCALAPPDATA%`

   در پوشه‌ای که باز می‌شود، این پوشه را پیدا کنید و پاک کنید:

   `Tondar`